




1 - No canto superior esquerdo clique em **Arquivo**, depois no menu **Informações**, clique no botão **Adicionar Conta**.



2 - Marque a opção **Definir manualmente as configurações do servidor** e clique no botão **Avançar**.



3 - Selecione a opção **Email da Internet** e clique no botão **Avançar**.



4 - Preencha os campos:

- **Nome:** digite o seu nome.
- **Endereço de e-mail:** seu e-mail completo.
- **Tipo de conta:** selecione **POP3**.
- **Servidor de entrada de emails (POP3)** digite: **pop.sinos.net**
- **Servidor de saída de emails (SMTP)** digite: **smtp.sinos.net**
- **Nome de usuário:** digite somente o seu usuário antes do "@sinos.net"
- **Senha:** a senha do e-mail.
- Depois, clique no botão **Mais configurações**.

Adicionar Nova Conta

**Configurações de Email na Internet**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**  
Nome: Seu nome  
Endereço de Email: usuario@sinos.net

**Informações do Servidor**  
Tipo de Conta: POP3  
Servidor de entrada de emails: pop.sinos.net  
Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.sinos.net

**Informações de Logon**  
Nome de Usuário: usuario  
Senha: Sua senha do e-mail  
 Lembrar senha  
 Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**  
Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)  
Testar configurações da conta...  
 Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avançar

**Entregar novas mensagens para:**  
 Novo Arquivo de Dados do Outlook  
 Arquivo de Dados do Outlook Existente  
Procurar

Mais Configurações...

< Voltar Avançar > Cancelar

- 5 - a) - Clique na guia **Servidor de saída** e habilite a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação**.  
b) - Clique na guia **Avançado** e altere a porta do **Servidor de saída (SMTP)** para **587** e, em seguida, clique em **OK**.

a

Configurações de email na Internet

Geral Servidor de saída Conexão Avançado

Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação  
 Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails  
 Fazer logon usando  
Nome de usuário:  
Senha:  
 Lembrar senha  
 Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)  
 Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

OK Cancelar

b

Configurações de email na Internet

Geral Servidor de saída Conexão Avançado

Números das portas do servidor  
Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões  
 Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)  
Servidor de saída (SMTP): 587  
Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum

Tempos limite do servidor  
Curto Longo 1 minuto

Entrega  
 Deixar uma cópia das mensagens no servidor  
 Remover do servidor após 14 dias  
 Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'

OK Cancelar

6 - Clique no botão **Avançar** para finalizar a criação de sua conta.

Adicionar Nova Conta

**Configurações de Email na Internet**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**  
Nome: Seu nome  
Endereço de Email: usuario@sinos.net

**Informações do Servidor**  
Tipo de Conta: POP3  
Servidor de entrada de emails: pop.sinos.net  
Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.sinos.net

**Informações de Logon**  
Nome de Usuário: usuario  
Senha: Sua senha do e-mail  
 Lembrar senha  
 Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**  
Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)  
Testar configurações da conta...  
 Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avançar

**Entregar novas mensagens para:**  
 Novo Arquivo de Dados do Outlook  
 Arquivo de Dados do Outlook Existente  
Procurar

Mais Configurações...

< Voltar Avançar > Cancelar

Pronto! A sua conta já está configurada. Basta clicar no botão Concluir.