## Procedimento para configuração de e-mail no Incredimail

1 - Abra o IncrediMail, clique em Ferramentas e em seguida clique em Contas.



2 - Clique no botão Adicionar, que se encontra a direita da tela.

 Bemover
Transierer
Propriedades
Badrão

3- Marque a opção **Configurarei os ajustes sozinho** e clique em **Avançar**.

Assistente da	conta
	Ajustes da conta:
	Para utilizar sua nova conta de e-mail, os ajustes da conta devem ser configurados. Tais ajustes são fornecidos pelo seu provedor de serviço da Internet (ISP).
	O IncrediMail pode configurar automaticamente tais ajustes, ou você pode configurá-los manualmente.
<b>7</b>	Por favor, selecione:
	C Configura ajustes automaticamente (recomendável)
	Configurarei os ajustes sozinho
Cancelar	Avançar >

4 - Em Seu nome é: digite um nome para a exibição, em Seu endereço de e-mail, digite o seu e-mail e clique em Avançar.

	Por favor, digite se nas mensagens qu	eu nome do modo como deseja que apareç Je enviar.
	Seu nome é:	Usuário
Carl		Por exemplo: Bart Simpson
	Por favor, introduz que outras pessoa	za seu endereço de e-mail. Ele é o endere 1s utilizam para lhe enviar mensagens.
	Seu endereço de e-m	ail: usuario@sinos.net
1.1.1.1.1.1.1		Por exemplo: paul@isp.com

5 - Na caixa Servidor de mensagens sendo recebidas, digite o servidor de entrada de e-mails e em Servidor de mensagens sendo enviadas, digite o servidor de Saída de e-mails e clique em Avançar.

**Servidor de Entrada**: pop.sinos.net Caso seu e-mail seja com domínio próprio, siga o exemplo abaixo: <u>suporte@seudominio.com.br</u> – pop.seudominio.com.br

## Servidor de Saída: smtp.sinos.net

Caso seu e-mail seja com domínio próprio, siga o exemplo abaixo. <u>suporte@seudominio.com.br</u> – smtp.seudominio.com.br

Assistente da i	conta	
	Servidores de Entrada e saída O tipo do meu servidor de correio de entrada é	
	Verifique se este é o seu servidor de correio de entrada (POP3). Servidor de mensagens sendo recebidas:	
	Verifique se este é o seu servidor de correio de saída (SMTP).	
	Servidor de mensagens sendo enviadas:	0
Cancelar	<ul> <li>Voltar</li> <li>Avança</li> </ul>	r >

6 – Em Nome do Usuário, insira seu e-mail completo. Após coloque sua Senha, e clique em Concluir.

, introduza o nome do usuário e a senha que necidos pelo seu provedor de serviço da ISP)
suário: usuario Se seu e-mail for barts@yourisp.com, seu nome de usuário será provavelmente, barts
Esqueceu sua senha? Clique aqui

7 - Clique em **OK**.



8 - Agora selecione sua conta e clique em Propriedades.

Conta	3	Endereço de e-mail	<u>Adicionar</u>
✓ suporte@sinos.	net (padrão)	suporte@sinos.net	<u>R</u> emover
			Propriedades
			Padrão

9 - Clique na guia Servidores e marque a opção Meu servidor requer autenticação, após clique na guia Avançado.

Geral Servidores Avancado		
Informações do serv Servidor de mensagens sendo recebidas: Servidor de mensagens sendo enviadas: Servidor de correio d Nome do usuário: Senha: Entre através da gut Servidor de e-mail do	idor pop.sinos.net smtp.sinos.net de entrada usuario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	e) e) e) e) s

10 - Em Correio de saída (SMTP), altere a porta para 587, e clique em OK, para finalizar a configuração.

suporte@sinos.net	Propriedades	
Geral Servidores Avançado		
CO CC	Números das portas do servidor         Correio de saída (SMTP):       587         Este servidor exige uma conexão segura (SSL)         Correio de entrada (POP3):       110         Este servidor exige uma conexão segura (SSL)         Litilizar padrões	
	Entrega	
	🗖 Deixar uma cópia das mensagens no servidor (	
	🔲 <u>R</u> emover do servidor após 🛛 🗾 dias	
	Aplicar o JunkFilter ao receber mensagens nesta contai	
·		
	ОК СА	ancelar

Pronto, sua conta de e-mail foi configurada com sucesso.